

1С:Предприятие 8.Салон красоты

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Москва
ООО "1С"
2026г.

Инструкция по установке.....	3
1.1. Установка шаблона конфигурации	5
1.2. Установка системы лицензирования и защиты конфигураций	8
1.2.1. Общие положения	8
1.2.2. Установка сервера СЛК 3.0	11
1.2.3. Активация программных ключей	13
1.2.4. Получение резервных кодов активации	19
1.2.5. Изменение параметров программного ключа.....	21
1.3. Создание информационной базы	24

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Комплект поставки конфигурации включает следующие дистрибутивы:


- Технологическая платформа 1С:Предприятия для Windows;
- Полный дистрибутив конфигурации "Салон красоты";
- Система лицензирования конфигурации "Салон красоты".

Для установки программного обеспечения предназначена специальная программа установки, входящая в комплект поставки.

Для обычных версий комплект поставляется на оптическом диске (в коробке). Для запуска программы установки, необходимо вставить диск в привод оптических дисков, программа установки запустится при этом автоматически. Если по каким-то причинам автоматического запуска не произошло, нужно открыть в проводнике содержимое диска и запустить программу "**autorun.exe**".

Для электронных версий комплект поставки доступен в **Личном кабинете пользователя** (после регистрации программного продукта партнером). Для получения материалов, необходимо в **Личном кабинете пользователя**, перейти в раздел **Программные продукты**, найти продукт в таблице **Зарегистрированные программные продукты** и нажать на ссылку в колонке **Комплект поставки**. После

этого откроется страница со всеми данными электронной поставки:




Для запуска программы установки, необходимо скачать материалы на диск по кнопке **Скачать полный комплект поставки** (компоненты можно скачивать и по отдельности), распаковать в проводнике архивный файл и запустить программу установки **autorun.exe**.

Важно!

Подробное описание доступа и работы с **Личным кабинетом пользователя** Портала 1С:ИТС приведено на ресурсе: <https://portal.1c.ru/applications/about>.

Перед запуском программы установки рекомендуется проверить, что на жестком диске отсутствуют ошибки и имеется достаточно свободного места (около 850МБ для технологической платформы и около 2ГБ для шаблона конфигурации).

Особенности порядка установки и требования оборудованию приведены в пункте **Порядок установки**, при выборе которого будет открыт файл **install.txt**. Для доступа к нему, после запуска программы установки, в открытом окне необходимо выбрать пункт **Описание установки**:



Далее следует выполнить установку в соответствии с приведенной в описании инструкцией.

1.1. УСТАНОВКА ШАБЛОНА КОНФИГУРАЦИИ

Информационные базы создаются из шаблонов. Шаблон представляет собой совокупность файлов поставки и сопутствующих файлов, из которых производится создание информационной базы.

Перед установкой конфигурации следует установить платформу "1С:Предприятие 8". Если платформа уже установлена на Вашем компьютере, следует убедиться в том, что версия установленной платформы, не ниже указанной в файле **install.txt**. Если версия установленной платформы ниже, рекомендуется обновить платформу.


Важно!

Подробное описание установки технологической платформы приведено в книге "1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора".

Важно!


Устройство и администрирование клиент-серверного варианта системы "1С:Предприятие" приведено в книге "1С:Предприятие 8.3. Клиент-серверный вариант. Руководство администратора".

Для выполнения установки шаблона конфигурации "Салон красоты", редакция 3.0, выберите пункт "1С:Салон красоты" или, редакция 3.0 в окне запуска программы установки. На экран будет выведено окно установки конфигурации:




Если по каким-либо причинам программа установки конфигурации не запускается, следует выполнить запуск программы вручную (программа **Setup.exe** располагается в каталоге \Configs\Salon\Setup оптического диска или материалов электронной поставки).

Для продолжения установки следует нажать кнопку **Далее**. В следующем окне следует выбрать каталог назначения, в который будет установлен шаблон конфигурации:



Предложенный по умолчанию путь к каталогу шаблонов можно изменить. Система выполнит попытку установки шаблона конфигурации в указанный каталог.



О завершения процесса установки программа выдает сообщение, что конфигурация успешно установлена. При установленном флаге **Открыть описание поставки** будет выведен информационный файл с **read.me**, входящий в комплект поставки.

1.2. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ КОНФИГУРАЦИЙ

Конфигурации "Салон красоты" защищены программными средствами, системой лицензирования и защиты конфигураций платформы 1С:Предприятие 8, версия 3.0.

1.2.1. Общие положения

Система лицензирования – это набор аппаратных (ключи защиты) и/или программных (сервер лицензирования) средств, совокупность которых позволяет ограничить нелегальное использование программного продукта.

Система лицензирования и защиты конфигураций (далее – СЛК) состоит из двух основных частей – сервера и клиента, выполненного в виде внешней компоненты 1С:Предприятие. Лицензионные ограничения на использование программного продукта задаются в ключе защиты.


Программный ключ СЛК представляет собой лицензии СЛК, "привязанные" к определенному носителю (компьютеру или неактивированному аппаратному ключу) и сохраняющими работоспособность только на этом носителе. Программный ключ СЛК обеспечивает доступ к защищенным объектам и контроль количества рабочих мест на основе указанного в ключе количества лицензий.

Программный ключ СЛК формируется на основании конфигурации компьютера, на котором установлен сервер

СЛК и представляет собой файл на жестком диске (расположение файлов программных ключей). При изменении конфигурации этого компьютера ключ может стать неработоспособным и потребуется его повторная установка.

Привязка к носителю выполняется при установке программного ключа, которая осуществляется при помощи специального кода активации – последовательности из 20 цифр и латинских букв от А до Z формата: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Код активации указывается в документе, входящем в поставку конфигурации.

							
Программный ключ СЛК для конфигурации							
Настоящий документ содержит данные активации программного ключа СЛК для используемой Вами конфигурации.							
<table border="1"><tr><td>Регистрационный номер [REDACTED]</td><td>Артикул [REDACTED]</td></tr><tr><td>Ключ защиты Серия [REDACTED] С/Н [REDACTED] Основной (1 лицензия)</td><td></td></tr><tr><td>Продукт [REDACTED]</td><td></td></tr></table>	Регистрационный номер [REDACTED]	Артикул [REDACTED]	Ключ защиты Серия [REDACTED] С/Н [REDACTED] Основной (1 лицензия)		Продукт [REDACTED]		<p>Программный ключ СЛК для конфигурации может быть использован только на том компьютере, где он был активирован. В случае замены компьютера или изменения его конфигурации возможно получение ограниченного числа резервных кодов активации. Получение таких кодов доступно только при условии регистрации продукта в фирме «IC». Порядок регистрации указан в регистрационной карточке продукта.</p>
Регистрационный номер [REDACTED]	Артикул [REDACTED]						
Ключ защиты Серия [REDACTED] С/Н [REDACTED] Основной (1 лицензия)							
Продукт [REDACTED]							
<hr/> Код активации [REDACTED]							



Каждый код активации используется только один раз. В случае изменения конфигурации компьютера или необходимости переноса на другой носитель (компьютер или неактивированный аппаратный ключ) необходимо использовать резервные коды.

Получение резервных кодов возможно автоматически, при условии доступности ключей в консоли сервера СЛК.

При получении резервного кода активации для ключа, установленного на аппаратном носителе (неактивированном ключе), аппаратный носитель освобождается – становится доступен для установки другого ключа.

В случае использования всех указанных кодов активации обеспечивается получение ограниченного числа дополнительных кодов активации при условии регистрации конфигурации в фирме "IC" (порядок регистрации описан в регистрационной карточке продукта).


Обработка запросов автоматической активации и запросов через сайт осуществляется круглосуточно без выходных дней.

Обработка запросов по электронной почте и телефону осуществляется с 09.00 до 18.00 по московскому времени по рабочим дням (по распорядку московских предприятий).

1.2.2. Установка сервера СЛК 3.0

Сервер СЛК Сервер является основным элементом системы и предназначен для контроля количества лицензий и доступа к ключам защиты, защищенным объектам и лицензионным параметрам. Сервер СЛК поддерживает одновременную работу с ключами от нескольких продуктов, поэтому рекомендуются установочные пакеты:

- Windows 32 / 64 бит:
 - licenceserver-`{version}`.win.exe;
 - upkey-`{version}`.exe;
- Debian / Ubuntu:
 - 32 бит licenceserver-`{version}`.i386.deb;
 - 64 бит licenceserver-`{version}`.amd64.deb;
- CentOS / Fedora:
 - 32 бит licenceserver-`{version}`.i386.rpm;
 - 64 бит licenceserver-`{version}`.x86_64.rpm.




The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar displaying 'C:\Users\sokolov_v\Downloads\licence-3.0.23.9103-eu.zip\'. The window contains a table of files with the following columns: Имя, Размер, Сжатый, Изменен, and Создан.

Имя	Размер	Сжатый	Изменен	Создан
changelog.txt	90 878	16 286	2020-12-08 18:10	2020-07-29 14:44
licenceaddin-3.0.23.9103-template...	3 968 278	3 932 600	2020-12-08 18:17	2020-12-08 18:18
licenceaddin-3.0.23.9103.zip	5 620 221	5 620 221	2020-12-08 18:18	2020-12-08 18:18
licenceserver-3.0.23.9103.zip	31 539 233	31 539 233	2020-12-08 18:18	2020-12-08 18:18
manuals.zip	3 579 593	3 576 216	2020-12-08 18:28	
readme.txt	1 890	614	2019-01-14 14:13	2020-07-29 14:48

Установка в ОС Windows


При запуске установочного пакета (например, `licenceserver-3.0.23.9103.win.exe`) выполняется установка программного пакета в интерактивном режиме. Также возможен запуск установочного пакета с параметрами командной строки. Если в папке установочного пакета сервера присутствует установочный пакет драйвера ключа защиты `urkey-{version}.exe`, то пользователю предлагается установить драйвер. При установке или обновлении драйвера рекомендуется отключить подключенные к USB портам ключи защиты.



При помощи окна программы **Установка сервера СЛК** следует установить и настроить сервер лицензирования. В открывшейся форме автоматически отмечены пункты программы установки:

- Загрузить актуальные данные о сериях ключей;
- Установить драйвер USB ключа защиты (10.1.11.701);
- Установить пользовательскую документацию.

Для запуска процесса установки выполняется команда **Установить**.




Если используется аппаратный ключ защиты, то необходимо подключить этот ключ к USB-порту компьютера, на котором установлен сервер лицензирования. После этого следует убедиться, что ключ доступен для использования. Для этого в web-сервере следует перейти на закладку **Ключи защиты** и убедиться, что данный ключ отображается в списке ключей защиты и имеет статус **Активен**.

1.2.3. Активация программных ключей

Консоль сервера

Установка, обновление лицензий и получение резервных кодов активации выполняется при помощи консоли сервера, которая открывается при помощи веб-браузера по адресу и порту сервера СЛК. Например, на локальном компьютере при использовании стандартного порта адрес консоли будет `https://localhost:9099`



Для ОС Windows ссылка на консоль добавляется в меню **Пуск** при установке сервера СЛК: **Пуск – Программы – СЛК – 3.0 – Консоль сервера** (браузер по умолчанию).


Установка программного ключа выполняется несколькими способами:

- Автоматически, через Интернет;
- При помощи файлового запроса;
- По телефону.

Установка лицензий автоматически через Интернет

Если компьютер подключен к сети Интернет, этот способ наиболее предпочтителен. В этом случае система самостоятельно выполнит запрос в Центр лицензирования СЛК и установит ключ на компьютере.

Для выполнения автоматической установки необходимо открыть консоль сервера СЛК, перейти в раздел **Установка лицензий**, ввести данные лицензии (код активации, ИНН/КПП) и выбрать место установки – на компьютере сервера СЛК или аппаратном носителе (неактивированном ключе защиты).



При установке на аппаратном носителе (неактивированном ключе) будет выполнена подготовка этого аппаратного ключа для работы с соответствующей конфигурацией и пользователь получит аналог обычного, уже активированного, аппаратного ключа.


Далее по команде **Установить автоматически через Интернет** выполняется установка лицензий, в случае успешной установки отражаются данные установленного ключа.

Установка лицензий при помощи файлового запроса

Этот способ используется, если компьютер, на котором выполняется установка ключа, не подключен к сети Интернет или доступ к Центру лицензирования СЛК закрыт (например, из-за блокировки в настройках прокси-сервера).

В этом случае формируется файловый запрос, который отправляется его в Центр лицензирования СЛК по электронной почте. На адрес отправки запроса Центра лицензирования СЛК направляется ответ, который необходимо установить на сервер СЛК.

Для формирования запроса открывается консоль сервера СЛК, выполняется переход в раздел **Установка лицензий** и вводятся данные лицензии. После ввода данных лицензии выполняется команда **Создать файловый запрос...** для формирования и последующей отправки запроса.



Полученный запрос необходимо сохранить в файл или скопировать его в буфер обмена и отправить в Центр лицензирования СЛК по электронной почте на адрес katran@lc.ru.

"Установка и запуск"

Сервер СЛК 3.0.23.9103

\\WS41 (192.168.1.162) : 9099 - Windows 10 10.0.19042 (x86_64) - Серий: 1144 (18.12.2020) - Драйвер USB ключа 10.1.11.701

Предупреждение: Используются параметры авторизации по умолчанию, рекомендуется изменить имя пользователя / пароль

Главная Установка лицензий - **Файловый запрос**

Запрос

```
Licence Query (Install, A6D6.7151160.1, 3.0.23.9103)
-----BEGIN LICENCE QUERY-----
UQ28p65JE/el1pt00H4P45FuJketoLPhvIP8L6r74g5b0yovYv1I7zQy4M0xk3L
p77f5g2/n6bcq1Uj5t4s2c1G05Vnm0h2mELhm68K9P14191j/3110ccKv9
7bh2qvuflhtd8FBO/P7a8s9uUCYkL1Q1J2Fkxu9hCpUd6QOpQoq4s1E20mL/
rq7CAvz8y9rnOglL0rg9Vva13H5972keXV0847o/AU217mInGerzeT0jge2V3di
u/Ykny1JUsuho+gyzrQhlylopv0/86Q8m945ClpD3f7ttzof8kbu1k03Lbaa161U
506hnyh2c13nprcmt/gcquzrnanrcv51QuelLcogUkX4d4uSH1yUPC3rD3
3qy5S3s1rE8PQ7H4x+v8GD0XhMxh04DeKombJUTQULVxF+nHYvdgR9vzn6I
Y17Cv99hQfHim1Zd+rdcc2ZupsHg1VfoyP395Vh0vVRBUKovbvst87Gv31oN
sHbmg2VAXgompv0dcacq714eiw80sC04w9K5b61ADN9XUF5sD5KInBcCmQ4Ew
8D9wF89hN3Ua+v485Lk1L2EmegEcv08e0z7E37Hr6p6a6KAtxkLQ85F
Ur/og8JcIv/1T8ekNz/q1mFjRf0S3otL09pUvK9rBVCTDARp10Clyy48dJ9E
XPN8rEKetxg1YxRR7Dam8gct94EVRh831U2VEFXKP2GfFD+7J5uALXKRp9rF
1Nkcfr831ie1XhTsuR0Tnky64uafSaazhxcLcVemP2K9X81dFp1q7xkvHm8
BEE1u0z2cyYhfmhCQ1Gh2g48KrcH0S5jw0u5Hm1D9h9r/og5g/2K6E68
3XtWZ6FbYp4Rr1ZAGFZEKzckou41FY9DF33ply8p11wF59p6mVnnt154YFX
9HqPjhnAmX3nHRkUlPp1EUKnHRkq1PXTH3daa411v5TmYURzqxKuxIITcn
Ip/Dv8h6nz/6h/Qu9GDTzN78u13x2JleIXnbZorby25s45S0AQ/9454R04180
Cj09pu1j3NH2Hf1G16B8464y2m37oe3p+424yPQ2caKqgFZ0831706c2
p0114wD7NKC2H2LQuTap+P8z8400MH108BumRtvL1u029yQvz0d7123V49
Yb0AsYp/ht0EYhpadxLr4821GcSET1E9hpcSL1k0B06wRU9E3AQ1IkcUs
h99ArAR0U5e2exG1YAQNEv81Fmx8cBt5CK0a30rYv9gNtk2X0vG24f2ow3o11
-----END LICENCE QUERY-----
```

Копировать в буфер обмена | Сохранить в файл... | Перейти к установке ответа | Назад

В случае успешной обработке запроса из Центра лицензирования СЛК направляется соответствующий файл ответа, для установки которого необходимо открыть консоль сервера СЛК, перейти в раздел **Ответ из Центра Лицензирования** и загрузить полученный ответ.

Сервер СЛК 3.0.23.9103

\\WS41 (192.168.1.162) : 9099 - Windows 10 10.0.19042 (x86_64) - Серий: 1144 (18.12.2020) - Драйвер USB ключа 10.1.11.701

Предупреждение: Используются параметры авторизации по умолчанию, рекомендуется изменить имя пользователя / пароль

Главная Установка лицензий - **Ответ из Центра Лицензирования**

Данные ответа


```
11NWV/LT29Hfkt1Y1msxq0z98PEze14Y9H8a6rbXkMiU3tUvPESJkQv4rpn
7mZj5n29r5rbsaQyTG6AHV3KALb4A1L05c41V7Q0E1rnfX31U/AGPzhyQBz8Z
FmkyM4V75yVd9rPp8g0UAThrozUWpJ21/hz20X81VtQuu9EP83SapR1C4V5
SUVX3WKEAZ2RVT5f1C41d01a1LX74435jyG1E82Umsykh0h4Fvw/7Z
JNm1Z27AS6R511G9Xm7tMc+SS7T0o0tq7o9yt3F7JwUKQb2vq431yqBKQdE
Tf8jaE1TpuXJ3F2110xalFnn59kvjH/honR8ENapLU3V1ReuOLGaa0V0AKY9x
pxyH4Vr080V045QJasH/FlghJh530vZ5Hv2fhcaXpYpFDvXkQ1dP2K3kq
Y8B9F67WfG2V7KooqnaGfC/738V9YvC+hk8bdc1aeF451Vf3Uv/Hea0PDSig
pe5c00ZHK2bgheQ96099rH5c99ZJXUvQPOCB1F/Sq5H1YnAyP327H0Y6E
C5P9fQ7IKodr1tP90R26/IZ0HVtUv0ZBP1KjUgVg871eh8tvc/5V09nyd0V1
K4480s23m5nTmP1k1ZDp15/Sq9f415e09N7Zr0mX0c4L9Hf0mVQ84e31e
vvg/q2300m0FVky0x58HnRqsGubY1R0s55H2M1+4200AETSUXJ01T5s4FYXZJb
7415r4pJ3v/sdACH1L0xqcykr2d8AZsaEX1bhorinusUm60nSHFJNLX1JL6Vx
Umd0skJq1HnKxyC7gJ5E1Vh5c30x5v8WNTK/knt1XPM0Q215F0Xf419vNvR1KPF
4Ecg2vnt02kYv958m0nt5P3XN3V9V8rCQ53Edu5sv4E5Vnkr6ZymJ510
v0zC0Rnt1zH1s0aksT1Dj3vJ6hd0n20CBcmPKZgnKp1QuaQ30H6XIRtE08z9
9PYT+znJ8qnsSTfPzkeB8Y3cP85wtt115Q1/7xRc+c/4Xf454P8Intk3j5c1
Y9EG1Aa0rF0mpe1q7hE1UvA40Llgrm5b02kP094z845U0DT5hXk1nu06FL
zP31K0S15n63j9u49h9n9r1aE0u3G61m03TzE1Jnq3j9P31m3hoyqPm
eEdm4Z0V2G51mF0x0xlv29VYvrtjMv1V36xXh0AAD1dqbvc13FrPyHfE2C07
Q55g5xgeV1VkyohCdhH0DYC73Br39G6egc5QhU2h36r10g5+2hizw0a5E3
5VzrFRtC408ht22P//L/7Xcsueh/TbJw8p7K2LH41Jh01216S9pD1Rze
L13aTQ/y58P9fcm9P2348VQp8q1A040w1K916E5/KQ1J6E574808kZ8
9f8IR2ANmIur853CZGRpVwbpLA140NQRsFADpCXfUhaT12EFLM
-----END LICENCE QUERY-----
```

Установить | Загрузить из файла... | Вставить из буфера обмена | Очистить

Далее продолжить установку и выполнить команду **Установить** для завершения процесса установки. При успешном завершении процесса установки лицензии отображаются данные установленного ключа.

Установка лицензий по телефону

Этот способ используется в крайнем случае, когда нет возможности работать с Интернет и электронной почтой. Для выполнения установки по телефону необходимо открыть консоль сервера СЛК, перейти в раздел **Установка лицензий** и ввести данные лицензии. После ввода данных выполнить команду **Установить по телефону** для формирования запроса.



Сервер СЛК 3.0.23.9103
\\WS41 (192.168.1.162) : 9099 Windows 10 10.0.19042 (x86_64) Серий: 1144 (18.12.2020) Драйвер USB ключа 10.1.11.701
Предупреждение: Используются параметры авторизации по умолчанию, рекомендуется изменить имя пользователя / пароль

Главная **Установка лицензий - По телефону**


Данные запроса	Контрольные суммы
1 [Redacted]	218
2 [Redacted]	211
3 [Redacted]	199
4 [Redacted]	217
5 [Redacted]	184

Перейти к установке ответа Назад

Инструкция по установке программных ключей и получению резервных кодов активации (PDF)

Необходимо позвонить в Центр лицензирования СЛК по телефону, указанному в содержащем код активации документе, и сообщить оператору указанный набор цифр, сверяя контрольную сумму в конце каждой строки. После подтверждения оператором контрольных сумм перейти к установке ответа, выполнив команду **Перейти к установке ответа**. В случае успешной обработки запроса оператор продиктует ответный набор цифр, который необходимо

построчно ввести в поля ввода, сверяя контрольные суммы в конце каждой строки.



После подтверждения всех контрольных сумм выполняется команда **Установить** для завершения процесса установки. В случае успеха будут отображены данные установленного ключа.

1.2.4. Получение резервных кодов активации

Резервные коды активации необходимы для восстановления работоспособности ключа в случае изменения конфигурации компьютера или для переноса лицензии на другой носитель – компьютер или неактивированный аппаратный ключ.

Автоматически через Интернет

Для автоматического получения резервных кодов активации необходимо открыть консоль сервера СЛК, в списке установленных лицензий выбрать требуемый ключ и открыть его параметры.



Для перехода в режим деактивации используется команда **Деактивировать / Получить резервный код**. По соображениям безопасности данная операция требует авторизации, поэтому будут запрошены имя пользователя и пароль (по умолчанию используются имя пользователя `admin` и пароль `admin`). Не рекомендуется отключать авторизацию и изменять имя пользователя и пароль, установленные по умолчанию.

В случае успешной авторизации, когда откроется окно деактивации и при наличии доступа к сети Интернет выполняется непосредственно сама команда **Деактивировать / Получить резервный код автоматически через Интернет** – запрос в Центр лицензирования СЛК выполняется автоматически и в случае успеха будет отображено состояние деактивированного ключа и полученный резервный код.

В случае, если деактивируемый ключ был доступен, он сохранит свою работоспособность в течение 24 часов, чтобы было достаточно времени на выполнение установки полученного резервного кода на новом месте. Полученный резервный код активации используется для установки на новом месте, например, на аппаратном носителе (неактивированном ключе), для чего необходимо перейти в раздел **Установка лицензий**.

При помощи файлового запроса

При отсутствии доступа к сети Интернет деактивацию (получение резервного кода), аналогично установке, можно выполнить при помощи файлового запроса. Для этого

необходимо выполнить шаги аналогично автоматической деактивации, но для формирования запроса в окне деактивации необходимо выполнить команду **Создать файловый запрос....**

Аналогично процедуре установке лицензий, полученный запрос необходимо отправить в Центр лицензирования СЛК по электронной почте на адрес katran@lc.ru. В случае успешной обработки запроса в Центре лицензирования СЛК будет прислан соответствующий файл ответа, который необходимо установить в разделе **Ответ** из Центра лицензирования.

По запросу в Центр лицензирования

В случае невозможности автоматического получения резервных кодов (например, при физическом повреждении компьютера) необходимо направить по электронной почте на адрес katran@lc.ru запрос, в котором указать:

- Причину, по которой необходим резервный код;
- Использованный код активации;
- Регистрационный номер продукта;
- Организацию, на которую зарегистрирован продукт (наименование, ИНН / КПП).

Обработка запросов по электронной почте осуществляется с 09.00 до 18.00 по московскому времени по рабочим дням (по распорядку московских предприятий).

1.2.5. Изменение параметров программного ключа

Перенос лицензии с компьютера на аппаратный носитель

В случае необходимости переноса уже установленного на компьютере программного ключа на аппаратный носитель (неактивированный аппаратный ключ) необходимо:

- Получить в консоли сервера СЛК резервный код для программного ключа, который нужно перенести на аппаратный носитель;
- Подключить аппаратный носитель к компьютеру, где работает сервер СЛК;
- Выполнить установку полученного резервного кода на подключенном носителе.

Освобождение используемого аппаратного носителя

В случае необходимости освобождения используемого аппаратного носителя для установки в нем другого ключа необходимо в консоли сервера СЛК получить резервный код для установленного на этом носителе программного ключа.

После чего аппаратный носитель становится доступен для повторного использования.

Параметры привязки к компьютеру

В случае привязки к компьютеру программный ключ представляют собой файл на жестком диске, сформированный на основании следующих параметров компьютера, где установлен сервер СЛК:

- Жесткий диск, на котором установлена операционная система;
- Материнская плата;
- Процессор.

При изменении этих параметров программный ключ может стать неработоспособным. Для восстановления работоспособности потребуется повторная установка, для чего обеспечивается получение ограниченного числа резервных кодов активации.

Хотя программный ключ напрямую не зависит от версии операционной системы (ОС), однако доступ к оборудованию для его формирования осуществляется, в том числе, и средствами ОС. Поэтому, при переустановке ОС работоспособность ключа сохраняется, а при обновлении на более новую (например, с Windows XP на Windows 7, или Windows 7 на Windows 8.1 / Windows 10) ключ также может стать неработоспособным.

Изменение следующих параметров не влияет на работоспособность программного ключа:

- Добавление / удаление оперативной памяти;
- Добавление / удаление сетевых адаптеров;
- Добавление жестких дисков или изменение размеров разделов;
- Увеличение количества ядер процессора при сохранении его типа.

Расположение файлов программных ключей

В случае привязки к компьютеру программные ключи представляют собой файлы с расширением .licence (или .vkey для предыдущих версий СЛК) расположенные в следующих папках:

- Для ОС Windows: %ProgramData%\1C\Licence\Data\, где %ProgramData% – системная папка общих настроек.
- Для ОС Windows и выше, к примеру, это может быть каталог C:\Program Data\, а для ОС Linux – /var/1C/licence/data/

Важно!

Подробное описание установки и работы системы защиты и лицензирования конфигурации приведено в файлах, размещенных в каталоге "Configs\Protection>manuals" комплекта поставки.

1.3. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

После того, как на компьютер установлены система "1С:Предприятие 8", шаблон конфигурации "Административно-хозяйственная деятельность банка" и настроена система лицензирования, из шаблона создается информационная база для ведения учета.

Подробное описание работы с шаблонами конфигураций приведено в книге **"1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора"**.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
