

Установка 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ

УСТАНОВКА ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ

2.1 УСТАНОВКА ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ


Дистрибутив конфигурации «1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» поставляется в электронном виде (электронная поставка).

Установка шаблонов выполняется с помощью специальной программы установки.

Для установки прикладного решения с необходимо выполнить следующие действия:


1. Нужно скачать дистрибутивы из комплекта поставки себе на устройство. Дистрибутивы расположены в личном кабинете портала portal.1c.ru.
2. Выберите программу setup.exe.
3. На экран будет выведено стартовое меню. Нажмите «Далее».

После этого необходимо указать путь, куда будет установлен шаблон конфигурации:




После нажатия «Далее», выполняется установка шаблонов конфигурации.

4. По окончании установки конфигурации появится окно:




Нажмите «Готово».


5. Запускаем «1С:Предприятие 8». Добавляем информационную базу. Чтобы добавить новую информационную базу данных, нужно нажать «Добавить».



Затем выбрать одно из двух предложенных значений «Создание информационной базы», «Добавление в список существующей информационной базы»:




6. Выбираем «Создание новой информационной базы», нажимаем «Далее»:




Выбираем нужный шаблон информационной базы из двух предлагаемых шаблонов – первый является пустой информационной базой («1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ»), другой – демонстрационная версия с примерами работы («1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ (демо)»).

7. Выбираем наименование информационной базы и место, где она будет установлена: «На данном компьютере», если это

локальное рабочее место, или «На сервере 1С:Предприятие», если необходимо установить конфигурацию на сервере «1С:Предприятие» (при этом должен быть установлен сервер 1С:Предприятие).



8. Указываем каталог информационной базы



Настраиваем параметры запуска конфигурации.

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

Выбирать автоматически
 Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: Обычная ▾

Дополнительные параметры запуска:

Основной режим запуска:

Выбирать автоматически
 Тонкий клиент
 Веб-клиент
 Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия: _____

Разрядность: _____ ▾

< Назад Готово Отмена

Нажимаем «Готово».

9. Далее выбираем информационную базу:

Запуск 1С:Предприятия ×

Информационные базы

1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖОС	1С:Предприятие
	Конфигуратор

Добавить...
Изменить...
Удалить
Настройка...
Перейти по ссылке

Выход

File*С:\1С\Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖОС*

Установка конфигурации завершена.


Для работы с информационной базой в списке следует выбрать нужную базу и нажать кнопку 1С: Предприятие. Для выполнения административных действий (например, обновления конфигурации, выгрузки или загрузки информационной базы) нужно нажать кнопку Конфигуратор.

2.2 СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ (СЛК)

Программное решение «Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» защищено электронным ключом защиты, который имеет не подлежащие изменению пользователем фрагменты и предполагает лицензирование в зависимости от количества используемых рабочих мест.

Программный ключ защиты представляет собой пин-код (числовой код, предназначенный для получения программной лицензии). Программная лицензия хранится на жестком диске компьютера.

При первом входе в программу выходит сообщение «...Ключи защиты серии ХХХ не обнаружены» это означает, что необходимо активировать ключ СЛК.



Установим систему лицензирования СЛК (компоненты для работы платформы «1С: Предприятие» с ключами СЛК) с использованием программного ключа защиты.

1. В личном кабинете портала portal.1c.ru скачать каталог с лицензиями «license.zip». В каталоге откроем файл «Программный ключ СЛК для конфигурации, серия ХХХХ.html».


Программный ключ СЛК для конфигурации

Настоящий документ содержит данные активации программного ключа СЛК для используемой Вами конфигурации


Регистрационный номер Архивиз 2900087870112 Ключ защиты Серия 8E95, С/Н 7303141, Дополнительный (1 лицензия) Продукт С.С. Расчет квартир и бухгалтерия ЖХХ. Электронная поставка	Программный ключ СЛК для конфигурации может быть использован только на том носителе, где он был активирован. В случае замены компьютера или изменения его конфигурации возможно получение ограниченного числа регистрационных ключей активации. Получение таких ключей возможно только при условии регистрации продукта в фирме «С.С.». Порядок регистрации указан в регистрационной карте продукта. Для восстановления работоспособности или для переноса установленного ключа на другой носитель возможно получение новых ключей в консоли сервера СЛК .
--	---

Код активации:
4 2 3 7 9 6 - 3 2 4 8 8 - 0 9 5 5 8 - 3 2 7 9 3 - 4 8 0 4

Установка

- Откройте консоль сервера СЛК ([Открыть...](#))
Для ОС Windows это может быть выполнено через меню "Пуск":
Пуск – СЛК – ММ – Консоль сервера СЛК
Для ОС Linux с графическим окружением это может быть выполнено через меню приложений:
Приложения – Системные / Офис – Консоль сервера СЛК
- Перейдите в раздел "Установка лицензий", введите указанный выше код активации, ИНН КПП и укажите место установки.
 - Выполните установку одним из доступных способов:
 - Автоматически**
При наличии соединения с Интернет это самый простой и предпочтительный способ, при котором запрос в Центр Лицензирования и установка ключа выполняются автоматически.
 - При помощи файлового запроса**
Этот способ используется, если компьютер, где выполняется установка, не подключен к Интернету, но доступ к Интернету возможен с другого компьютера. Сформировав запрос, передайте его в Центр Лицензирования одним из возможных способов:
 - через форум на сайте <http://www.licenceserver.ru>

2. Для активации программного ключа на ПК запускаем консоль сервера СЛК. В открывшемся окне перейдем в раздел «Установка лицензий». Вводим код активации лицензии и ИНН организации. Нажимаем кнопку «Установить автоматически через Интернет».



После этого выходит сообщение «Установка лицензий – Ключ с/Н XXXX успешно установлен»

