

# **Инструкция по установке**

## **«1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» Редакция 3.0**

Москва  
Фирма "1С"  
2026

# Установка конфигурации


Комплект поставки конфигурации включает следующие дистрибутивы:

- Технологическая платформа 1С:Предприятия для Windows;
- Полный дистрибутив конфигурации "Бухгалтерия предприятия";
- Полный дистрибутив конфигурации "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия";
- Система лицензирования конфигурации "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия".

Для установки программного обеспечения предназначена специальная программа установки, входящая в комплект поставки.

Для **обычных версий** комплект поставляется на оптическом диске (в коробке). Для запуска программы установки, необходимо вставить диск в привод оптических дисков, программа установки запустится при этом автоматически. Если по каким-то причинам автоматического запуска не произошло, нужно открыть в проводнике содержимое диска и запустить программу «**autorun.exe**».

Для **электронных версий** комплект поставки доступен в «**Личном кабинете пользователя**» (после регистрации программного продукта партнером). Для получения материалов, необходимо в «**Личном кабинете пользователя**», перейти в раздел «**Программные продукты**», найти продукт в таблице «**Зарегистрированные программные продукты**» и нажать на ссылку в колонке «**Комплект поставки**». После этого откроется страница со всеми данными электронной поставки:



Для запуска программы установки, необходимо скачать материалы на диск по кнопке **Скачать полный комплект поставки** (компоненты можно скачивать и по отдельности), распаковать в проводнике архивный файл и запустить программу установки **autorun.exe**.

## Важно!

Подробное описание доступа и работы с **Личным кабинетом пользователя** Портала 1С:ИТС приведено на ресурсе: <https://portal.1c.ru/applications/about>.

Перед запуском программы установки рекомендуется проверить, что на жестком диске отсутствуют ошибки и имеется достаточно свободного места (около 850МБ для технологической платформы и около 2ГБ для шаблона конфигурации).

Особенности порядка установки и требования оборудованию приведены в пункте «**Порядок установки**», при выборе которого будет открыт файл **install.txt**. Для доступа к нему, после запуска программы установки, в открытом окне необходимо выбрать пункт «**Описание установки**».



## 1.1 УСТАНОВКА ШАБЛОНА КОНФИГУРАЦИИ

Информационные базы создаются из шаблонов. Шаблон представляет собой совокупность файлов поставки и сопутствующих файлов, из которых производится создание информационной базы.

Перед установкой конфигурации следует установить платформу «1С:Предприятие 8». Если платформа уже установлена на Вашем компьютере, следует убедиться в том, что версия установленной платформы не ниже указанной в файле **install.txt**. Если версия установленной платформы ниже, рекомендуется обновить платформу.

### **Важно!**

Подробное описание установки технологической платформы приведено в книге «**1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора**».

### **Важно!**


Устройство и администрирование клиент-серверного варианта системы «1С:Предприятие» приведено в книге «**1С:Предприятие 8.3. Клиент-серверный вариант. Руководство администратора**».

Для выполнения установки шаблона конфигурации «Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия». Редакция 3.0, выберите пункт «Установка конфигурации Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» в окне запуска программы установки. На экран будет выведено окно установки конфигурации.


Если по каким-либо причинам программа установки конфигурации не запускается, следует выполнить запуск программы вручную (программа Setup.exe располагается в

каталоге \configs\accounting\_moloko\Setup оптического диска или материалов электронной поставки).

Для продолжения установки следует нажать кнопку **Далее**. В следующем окне следует выбрать каталог назначения, в который будет установлен шаблон конфигурации:



Предложенный по умолчанию путь к каталогу шаблонов можно изменить. Система выполнит попытку установки шаблона конфигурации в указанный каталог.



О завершения процесса установки программа выдает сообщение, что конфигурация успешно установлена. При установленном флаге **Открыть описание поставки** будет выведен информационный файл с **read.me**, входящий в комплект поставки.

## Установка системы лицензирования и защиты

Перед установкой системы лицензирования и защиты конфигурации (далее СЛК) должны быть завершены все приложения, ее использующие. Для инсталляции системы лицензирования и защиты конфигурации в стартовом меню программы установки выберите "Установка системы лицензирования конфигурации". Если по каким-либо причинам программа установки СЛК не запускается, следует выполнить запуск программы установки вручную (программа LicenceSetup.exe в каталоге configs\protection настоящего компакт-диска).



Рис. 1. Установка СЛК

Сервер СЛК, выполненный в виде системной службы, является основным элементом системы и предназначен для контроля количества лицензий и доступа к ключам защиты, защищенным объектам и лицензионным параметрам.

Программа установки СЛК автоматически устанавливает драйвер ключа. Если по каким-либо причинам драйвер не был установлен, установку можно выполнить ручным способом.

В однопользовательском варианте, сервер СЛК, платформа 1С:Предприятия 8, и конфигурация, должны быть установлены на один и тот же компьютер.

В многопользовательском, файл-серверном варианте работы, в рамках локальной сети, в случае необходимости, может быть установлено несколько серверов СЛК.

В многопользовательском, клиент-серверном варианте работы, сервер СЛК должен быть только один, он должен быть установлен на том же компьютере, что и сервер 1С:Предприятия 8, или должен быть доступен по сети для сервера 1С:Предприятия 8. В указанном варианте, лицензирование конфигурации осуществляется по количеству сеансов работы с сервером 1С:Предприятия 8.

Администрирование сервера СЛК, установка лицензий СЛК и настройка параметров выполняется с помощью консоли сервера СЛК, которая выполнена в виде веб-приложения и доступна при помощи веб-браузера по адресу и порту сервера СЛК.